

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Tastenbelegung:

Allgemein:

Taste PW

= Gerät einschalten

Taste F1

= Ein Eingabefeld zurück / Ansicht verlassen / zurück zum Hauptmenü

Taste BS

= letztes Zeichen der Eingabe löschen

Taste C

= komplette Eingabe löschen

Taste ENT

= Eingabe bestätigen

Taste SF + ENT

= Anzeige Akkuladezustand

Taste SF + rechter Trigger

= Hintergrundbeleuchtung An/Aus

**Rechter Trigger/linker Trigger
(optional auch M1/M2)**

=Scannen

Hauptmenü:

Taste 1

= Inventurerfassung starten

Taste 2

= Stammdaten vom PC mit Cosys Solutions via Docking Station empfangen

Taste 3

= Ansicht aufrufen (erscheint nur, wenn bereits Artikel aufgenommen wurden)

Taste 4

= Daten senden (erscheint nur, wenn bereits Artikel aufgenommen wurden)

SF + F1

= Versionsinfo anzeigen lassen

SF + F5

= Alle vorhandenen Artikel löschen (mit Taste F4 bestätigen!)

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Tastenbelegung:

Erfassung:

Taste F3

= Mengeneingabe (mit ENT bestätigen)

Taste SF + F5

= Artikelstammverwendung An/Aus (A rechts unten eingeblendet = An)

Ansicht:

Taste F3

= Artikel löschen (mit Taste F4 bestätigen!)

Taste F7

= 1 Artikel zurück blättern

Taste F8

= 1 Artikel vorwärts blättern

Taste SF + F7

= zum ersten Artikel springen

Taste SF + F8

= zum letzten Artikel springen

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Hauptmenü der Inventursoftware

Taste 1 startet die Inventurerfassung



COSYS Fashion 1.0.8

1. Inventur
2. Empfangen
3. Ansehen
4. Senden

02.09.2011

12:34:56

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Scannen Sie den Lagerort ein.

Alternativ können Sie den Lagerort auch über die Tastatur eingeben
und mit ENT bestätigen:

1234567 +ENT



Inventur
Lagerort: 1-234-567
F1=Beenden

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Erfassung. Artikel scannen, Menge 1 ist Standard, optionale
Mengeneingabe mit F3 möglich

Ein - und Ausschalten der Artikelstammverwendung erfolgt durch
Taste SF gedrückt halten und 1x F5 drücken.

Ist das A rechts unten eingeblendet, ist die
Artikelstammverwendung aktiv.



Inventur
Artikel: 1234567890123
Menge: 1
F1=Lager F3=Menge A

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Scannen Sie , Menge 1 ist Standard, optionale Mengeneingabe mit
F3 möglich



Inventur

Artikel:
1234567890123

Menge:
1

F1 = Artikel

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

- Stammdaten vorhanden -

Zum Löschen der Stammsätze → F4

Beliebige Taste um wieder ins Hauptmenu zu gelangen



Artikelstamm laden

Artikelstamm ist
bereits vorhanden.

549747

Stammsätze löschen?

F4=Ja

Andere=Zurück

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

- keine Stammdaten vorhanden -

Erst das MDE in die Docking Station stellen, dann am PC in Cosys Solutions auf Senden klicken und erst zum Schluss auf dem Gerät mit ENT bestätigen.



Artikelstamm laden

Gerät in die Station
stellen!

ENT drücken, um den
Stamm zu empfangen!

ENT=Ok Andere=Zurück

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

In Cosys Solutions ist der Übertragungsfortschritt zu sehen.

Das Gerät erst aus der Station nehmen, wenn ein Beep ertönt und der Transfer abgeschlossen ist (100%).



Artikelstamm laden

Artikelstamm wird
Empfangen...

00546

C=Abbrechen

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Ansicht, Artikel können gelöscht werden, Durchblättern mit F7/F8



Pos.: 56 von 7298

Lagerort:

1-234-567

Artikel:

1234567890123


Menge: 73

< - - F7 F8 - - >

F1=Menü F3=Löschen

COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Daten zum PC senden



COSYS Fashion Version 1.0.8 TopM für Denso BHT-300

Sicherheitsabfrage nach erfolgreicher Übertragung der Daten



DFÜ ERFOLGREICH!

DATEI LÖSCHEN?

F4=JA

ANDERE=NEIN